

SCHEMA COLLIER « SIANE » ©



Créé par Puca








Matériel (pour un collier de 42 cm):

- 15 gr Paros® par Puca®
- 15 gr Kos® par Puca®
- 10 gr Amos® par Puca®
- 10 gr Arcos® par Puca®
- 5 gr Minos® par Puca®
- 32 perles rondes 4 mm (PR4)
- 32 Strass Mesh SW ref 40001 (SM3)
- 32 toupies 3 mm (T3)
- 2 gr Toho 11/0 demi-round (DR11)
- 8 toupies 5 mm ou Pinch 5 mm (T5)
- rocailles 15/0 (R15)
- rocailles 8/0 (R8)
- 1 fermoir 1 rang
- anneaux 4 mm
- fil FireLine 0,12

Avant de commencer, je vous présente la nouvelle perle
« Paros® par Puca® »
 avec 2 trous : 1 au centre et 1 à la pointe, en diagonale.



1) Mettre 1 Kos®, 1 Amos®,
 1 Kos® (trou du haut).



2) Mettre 2 R15 et passer
 dans les trois perles (trou
 du bas).



3) Mettre 2 R15 et passer
 à nouveau dans les 3
 perles et R15.



4) On obtient ceci.



5) Mettre 1 R15, 2 Paros® (centre et pointe), 1 R15 et passer dans les 2 R15.



6) Venir se placer dans la Kos® (flèche rouge).



7) Placer 1 PR4.



8) Placer 1 Kos®, 1 Amos®, 1 Kos® et répéter les étapes 2 à 7.



9) On obtient ceci.



10) Faire en tout 32 motifs.



11) A l'extrémité se placer dans la R15. Mettre 1 R8, 1 R15 et passer dans la Paros® (pointe).



12) Faire 3x pour consolider. On se place dans la Paros®.



13) Entre les Paros®, placer 1 R15, 1 T3, 1 R15.



14) Placer 1 DM entre les Paros® (pointe).



15) On continue en alternant étapes 13 et 14.



16) On obtient ceci.



17) A l'extrémité refaire étapes 11 et 12.



18) Se placer ICI dans la Paros®.



19) Placer 1 R15, 1 SM (trou du haut) et 1 R15.



20) Passer dans les deux Paros® et continuer ainsi.



21) Venir se placer dans la R15 ICI.



22) Passer dans le SM (trou du bas).



23) Mettre 1 R15 et passer dans les Paros® (centre et pointe).



24) On obtient ceci. Vous avez terminé la première partie du collier « Siane ».



25) Prendre un nouveau fil en gardant une longueur de chaque côté et se placer dans la PR4 centrale.



26) Placer en boucle : 1 R15, 1 Arcos®, 6 R15, passer dans l'Arcos®, 1 R15 et dans la PR4.



27) Nous allons placer en tout 5 Arcos® (4 sur la gauche du collier).



28) Prendre l'autre moitié du fil et placer 4 Arcos®, comme étape 26.



29) On obtient ceci.



30) Se placer dans la 4ème rocaille 15 sous l'Arcos®.



31) Placer en boucle 3 R15 dans les deux rocailles centrales.



32) Mettre 1 R15, 1 Arcos®, 2 R15, 1 Minos® et 2 R15. Passer dans l'Arcos®, mettre 1 R15 et passer dans les 4 R15 de la seconde Arcos®. On continue en alternant étapes 31 et 32.



33) On place ainsi 8 Arcos®.



34) On obtient ceci.



35) Venir se placer dans la R 15. Entre les R15 placer 1 R15, 1 T5 ou Pinch, 1 R15 Placer ainsi vos 8 perles.



36) On obtient ceci.



37) Mettre votre fermoir à l'aide d'anneaux dans vos R8.

Je vous souhaite une agréable réalisation!
Merci de respecter mon travail ©
Puca le 23 Mai 2018

